TUTORIAL · CLAUDE.AI

Conecta EscalateFlow a Claude en 2 minutos

Con el conector, Claude puede crear y editar tus webs, páginas, formularios, productos y posts de EscalateFlow desde cualquier chat. Solo necesitas una cuenta de EscalateFlow y un plan de Claude que permita conectores personalizados.

La única URL que tienes que copiar:

```
https://escalateflow.com/api/v1/mcp/
```

Paso a paso

1 Abre los conectores de Claude

En claude.ai: **Settings → Customize → Connectors.**



2 Añade un conector personalizado

Pulsa **Add → Add custom connector.**



3 Nombre y URL

Name (nombre):

```
EscalateFlow
```

MCP server URL, tal cual:

```
https://escalateflow.com/api/v1/mcp/
```

Pulsa **Continue**.



4 Deja la autenticación como la detecta Claude

Claude detecta solo cómo se inicia sesión: **Sign in now** y **Register automatically** (marcados como *Detected*). No cambies nada.



Baja hasta el final y pulsa **Add**.



5 Conecta

Si Claude no te lleva directamente a EscalateFlow, pulsa **Connect**.



6 Autoriza a Claude en EscalateFlow

Se abre EscalateFlow (si no tienes la sesión iniciada, te pedirá entrar). Elige a qué webs puede acceder Claude en **Access**...



…y pulsa **Allow**. Vuelves a Claude automáticamente.



7 Listo: ya está conectado

Verás las herramientas de EscalateFlow y su permiso (por defecto, Claude te pide aprobación antes de usarlas).



8 Úsalo en un chat

En un chat nuevo, comprueba que está activado en **+** → **Connectors** → **EscalateFlow**.



Pídele algo. Para probar, pega esto en el chat:

```
Usa EscalateFlow y dime qué webs tengo (solo el nombre y la URL de las 5 primeras).
```

La primera vez, Claude te pide permiso para cada herramienta: **Allow once** o **Always allow**.

Usa EscalateFlow y dime qué webs tengo (solo el nombre y la URL de las 5 primeras).

Needs your input ›

Claude wants to use Escalateflow projects list from E EscalateFlow

Escalateflow projects list

[projects] List your EscalateFlow projects (websites) with their project_id, name and public URL. Call this first to get the project_id the other tools need.

Show more

› The whole schema

Decline Esc

Always allow Ctrl Shift ⏎

Allow once Ctrl ⏎

Usa EscalateFlow y dime qué webs tengo (solo el nombre y la URL de las 5 primeras).

Used EscalateFlow: Escalateflow projects list ›

Estas son las 5 primeras webs que me devuelve EscalateFlow, empezando por las más recientes:

1. **QA binary cross shop 20261113:** https://qa-binary-cross-20261113.escalateflow.com
2. **QA binary production 20261113:** https://qa-binary-20261113.escalateflow.com
3. **QA API Completion 20261104:** https://qa-api-completion-1793808431900.escalateflow.com
4. **QA Closed Retest EN 11041108:** https://qa-closed-en-11041108.escalateflow.com
5. **QA Closed Retest FR 11041108:** https://qa-closed-fr-11041108.escalateflow.com

La consulta devolvió 10 webs en total.

Errores típicos y cómo arreglarlos

`«Your account was authorized, but Escalateflow returned an error when connecting»`

Causa: la URL del conector no es exactamente la de este tutorial (por ejemplo, sin la barra final /).

Arreglo: Settings → Connectors → EscalateFlow → ··· → **Remove**, y vuelve a añadirlo con esta URL exacta:

```
https://escalateflow.com/api/v1/mcp/
```



«Connection issue · Couldn't connect to the server»

Arreglo: pulsa **Reconnect**. Si vuelve a salir, quita el conector y añádelo de nuevo (pasos 2–6).



«Couldn't determine how this server signs in»

Causa: Claude no ha podido leer la configuración de inicio de sesión de EscalateFlow.

Arreglo: comprueba la URL. Si sigue saliendo, elige **No sign-in**, pulsa **Add header** y rellena:

Nombre de la cabecera:

```
X-API-Key
```

Valor: una clave de tu panel de EscalateFlow (**API keys & MCP**), copiada de allí. No pegues la clave en el chat.

Claude no usa EscalateFlow en el chat

Arreglo: en ese chat, **+** → **Connectors** y activa **EscalateFlow**. Pídeselo de forma explícita («usa EscalateFlow para…»).

«Your previous Claude connection will be disconnected»

Es normal: cada cuenta de EscalateFlow tiene una sola conexión de Claude. Al autorizar de nuevo, la anterior se sustituye.

`Ha entrado con otra cuenta de EscalateFlow`

Arreglo: cierra sesión en escalateflow.com, quita el conector en Claude y vuelve a conectarlo entrando con la cuenta correcta.

> ¿Quieres desconectarlo? En Claude: Settings → Connectors → EscalateFlow → **Disconnect**. En EscalateFlow: **API keys & MCP**.